

## AndroidでWEBカメラ見る方法

Androidの  GooglePlay (無料)よりPanasonic Viewerと検索インストールします。



### アプリケーションの概要

アプリケーション名	Panasonic Security Viewer Ver.2.2
対応OS	Android™ OS 4.0.3、4.0.4、4.2.2、4.3、4.4、5.1
アプリケーション入手方法	Google Play™よりダウンロード
提供開始日	2015年12月予定
動作検証済端末	■docomo P-02E(ELUGA X)、P-07D(ELUGA Power)、P-06D(ELUGA V)、SC-02C(Galaxy S2)、SC-06D(Galaxy S3)、SC-04E(Galaxy S4)、SO-01F(Xperia)、Nexus 7、Nexus 5 ■ToughPad JT-B1(TOUGH PAD 7型) ※本検証済端末情報は、スマートフォンのご購入時期により、動作が異なる事が予想されます。当社として動作を保証するものではありませんのでご了承ください。(2015年12月)
対応レコーダー	DG-ND400K (ファームウェアVer3.40以降) WJ-NV300シリーズ (ファームウェアVer1.03以降) WJ-NV250シリーズ (ファームウェアVer1.00以降) WJ-HD616K/HD716K (ファームウェアVer2.60以降) WJ-SD202K (ファームウェア Ver. 1.05以降) ※別途 無線LANルーターなどの無線通信用機器が必要です。

## 使用許諾契約

この契約は、Panasonic Security Viewer（以下、本ソフトウェアといいます。）の使用許諾に関する契約であり、お客様が以下の内容をご承諾いただくことがご使用の条件となっています。あらかじめ以下の内容をよくお読みください。お客様が本ソフトウェアをダウンロード、インストールまたはご使用を開始されることにより、お客様はこの契約に同意したものとみなされます。お客様がこの契約に同意できない場合には、本ソフトウェアをダウンロード、インストールまたは使用しないでください。

### 第1条（著作権）

パナソニック システムネットワークス株式会社（以下、当社といいます。）および、あるいはその許諾者が著作権を有する本ソフトウェアに関し、当社はお客様へライセンスするために必要な権利を有しています。お客様による本ソフトウェアの使用に関して、お客様にはこの契約中で許諾される以外は何らの権利も発生せず、本ソフトウェアに関する全ての権利は当社および、あるいはその許諾者に帰属します。

### 第2条（使用許諾）

1. 本使用許諾契約は、お客様が所有または管理し、かつ、アプリケーションストア（一例としてGoogle Play、App Store等）のサービス規約で規定する利用ルール（以下「アプリケーションストア利用ルール」といいます）で認められた、お客様の保有する、又は管理下にある携帯端末（以下「携帯端末」と

同意する

同意しない

仕様許諾契約を読み同意するをタップします

+ をタップして設定を行います。

## 機器設定

画面右上の「+」ボタンをタップして機器を登録してください。

機器登録 登録

名称 任意の名称(16文字まで)

機器種別 レコーダー

アドレス http://ホスト名/IPアドレス

ポート番号 ポート番号

ユーザー名 機器ユーザー名

パスワード 機器パスワード

設定

ライブ設定

タップすると左記のようになるので各項目  
に入力して行きます。

- ・接続先名 名称になります。例：**ひよこ組**
- ・機器種別 タップして**カメラ**に変更します。
- ・IPアドレス **muronoki.upalo.jp**
- ・ポート **90**※見たいカメラのポート入力
- ・ユーザー名は、当園へお問合せ下さい
- ・パスワードは、当園へお問合せ下さい
- ・ライブ設定は次ページ

ポート番号

ひよこ組 90    りす組    91

うさぎ組 92    ぱんだ組 93

きりん1    94    園庭    95

きりん2    96    駐車場    97

遊戯室    98

機器登録		登録
名称	ひよこ組	
機器種別	カメラ	>
アドレス	http://muronoki.upalo.jp	
ポート番号	90	
ユーザー名		
パスワード		
設定		
ライブ設定		>

ライブ設定のフレームレート設定をタップ

カメラ設定を優先するにタップ

ライブ設定	
フレームレート設定	カメラ設定を優先する >
ライブ設定	
フレームレート設定 >	
WJ-HD716/616では、本設定をご利用いただけません。	
カメラ設定を優先する	<input checked="" type="radio"/>
0.5 fps	<input type="radio"/>
1.0 fps	<input type="radio"/>
2.0 fps	<input type="radio"/>
5.0 fps	<input type="radio"/>



※初期はカメラ設定を優先するに  
なっていますが違っていたらカメラ設定を優先するに  
変更して下さい。


入力が終わったら登録をタップします。





きちんと接続されると接続が  
確認されましたと出ます。

戻って登録したひよこ組をタップします。





・操作方法は下の操作ボタンでも出来ませんが  
見たい箇所を直接画面をタッチすると画面が  
移動します。

・カメラの上下左右にタップ動かします。

・ズームアップ、ズームアウトをプラスマイナスをタップします。  
×1は通常の倍率に戻します。



左記の画面でこちらをタップすると登録されているカメラがマルチ画面となって見れます。

